



PRO XL
Complete & Concentrated

Valor recomendado EC 1,4 - 2,0
PH 6,0 - 6,5

Tabla de cultivo: sustratos **CON abono...** Sublime Mix, Cocos Allmix y light Mix.

Semana	Pre-crecer 1	Pre-crecer 2	1	2	3	4	5	6	7	8
Lea	18 horas	18 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas
Pro-Sol®	0,5 ml/l	0,5 ml/l	0,5 ml/l	0,5 ml/l						
Quick-AB®			2,5 ml/l	2,5 ml/l						
Bloom-AB®					2,75 ml/l	2,75 ml/l	3 ml/l	3 ml/l	2,75 ml/l	2,5 ml/l
Quick Boost					0,5 ml/l	0,5 ml/l	0,5 ml/l			
Flora-Feed								0,25 l/ml/l	0,25 l/ml/l	0,25 l/ml/l
Pro-Sol®					1 x 0,5 ml/l	1 x 0,5 ml/l	1 x 0,5 ml/l	1 x 0,5 ml/l	1 x 0,5 ml/l	3 x 0,5 ml/l
Bloom-AB®					1 ml/l	1 ml/l	1 ml/l	1 ml/l	1 ml/l	
Flora-Feed	2 x semana	2 x semana	2 x semana							
Temperaturas	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°	Max 30° / Min 20°
RFV	80%	80%	70%	70%	70%	50%	40%	40%	40%	80%

Stop Grow

Antes de la floración

Flora-Feed

Pulverizar 2 veces por semana las primeras 2 semanas

NOTAS

- El valor de EC de la tabla se basa en un agua con un EC de 0,4. Si el valor de EC del agua es mayor, es aconsejable filtrar el agua. Si no se filtra el agua, debe seguirse igualmente las cantidades de los nutrientes por proporción de la tabla.
- GROW y BLOOM AB®: Nunca se deben mezclar los líquidos punto entre ellos. Mezclar bien el componente A con el agua del depósito y seguidamente, añadir el componente B.
- QUICK BOOST & FLORA EXPLODER®: No usarlos a la vez, ni durante un mismo día.
- STOP GROW®: Utilizar antes de la floración. Pulverizar sólo con la luz apagada. Necesita 12 horas seguidas sin luz para impregnar. Aplicar 1 o 2 veces dependiendo de la reacción de la planta en el plazo de dos días.

www.pro-xl.eu info@pro-xl.eu Visita el apartado de tablas de nuestra página web para calcular los nutrientes que necesitas.

